UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES PROGRAMA DE INFORMÁTICA CÁTEDRA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Tarea #1

Curso: Programación Avanzada en Web Tutora: Norberth Brunner Agüero

Manual de Instalación

Nombre: Guillermo B Díaz Solís Cédula:114400187

Entrega: Lunes 24 de Octubre del 2021

III Cuatrimestre 2021

TABLA DE CONTENIDOS

1	INSTALACION SQL SERVER EXPRESS	2
	1.1 Descargar SQL server express	2
	1.2 Ejecutar instalador	3
	1.3 Seleccionar Básica	4
	1.4 Aceptar términos	5
	1.5 Instalar	6
2	INSTALAR SQL SERVER MANAGMENT STUDIO	7
	2.1 Ir a la página y descargar	7
	2.2 Ejecutar instalador	8
	2.3 Instalar	9
3	CLONAR EL PROYECTO USANDO VISUAL STUDIO 2022	11
	3.1 Abrir Visual Studio 2022	12
	3.2 Construir el proyecto	13
4	EJECUTAR SCRIPT DE BASE DE DATOS	14
	4.1 Conectarse a la instancia de SQL Server Express instalada	14
	4.2 Como usuario administrador y ejecutar el script.	14
	4.3 Conectarse a la base de datos master como administrador de base de datos	15
	4.4 Abrir el script como un archivo	16
	4.5 Posicionarse en la primera línea del script y ejecutar	17

5 CONFIGURACIÓN DE STRING DE CONEXIÓN	18
5.1 Localizar Web.config	18
6 EJECUTAR APLICACIÓN WEB	20

1 INSTALACIÓN SQL SERVER EXPRESS


1.1 Descargar SQL server express

Descargar del siguiente enlace https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads



•


1.2 Ejecutar instalador




1.3 Seleccionar Básica




1.4 Aceptar términos



1.5 Instalar





Se debe copiar y pegar el string de conexión para ser utilizado más tarde, para esta instalación fue:

Server=localhost\SQLEXPRESS;Database=master;Trusted_Connection=True;

2 INSTALAR SQL SERVER MANAGMENT STUDIO

2.1 Ir a la página y descargar

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

Download SSMS


To download SSMS 19 Preview 3, visit Download SSMS 19.

🛂 Free Download for SQL Server Management Studio (SSMS) 18.12.1 🗹


SSMS 18.12.1 is the latest general availability (GA) version. If you have a previous GA version of SSMS 18 installed, installing SSMS 18.12.1 upgrades it to 18.12.1.


Release number: 18.12.1Build number: 15.0.18424.0Release date: June 21, 2022


2.2 Ejecutar instalador



2.3 Instalar










3 CLONAR EL PROYECTO USANDO VISUAL STUDIO 2022

URL del proyecto: https://github.com/gdiazs/ControlUniversitario es de acceso publico entonces no debería haber ningún problema para clonar.


3.1 Abrir Visual Studio 2022







3.2 Construir el proyecto




4 EJECUTAR SCRIPT DE BASE DE DATOS


4.1 Conectarse a la instancia de SQL Server Express instalada

El proyecto en el código fuente incluye el script de base de datos, entonces solamente se debe ejecutar el script utilizan SQL Server Management Studio para crearla.


4.2 Como usuario administrador y ejecutar el script.




4.3 Conectarse a la base de datos master como administrador de base de datos



4.4 Abrir el script como un archivo



Buscar la carpeta donde Visual Studio clonó el proyecto



4.5 Posicionarse en la primera línea del script y ejecutar


```
database.sql - DESKTOP-SKPKAFU\SQLEXPRESS.master (DESKTOP-SKPKAFU\Guillermo (51)) - Microsoft SQL Server Management Studio
File Edit View Query Project Tools Window Help
- | 🕡 🔑 🏛 🖂 - 💂
                                                                  ase.sql - DES...AFU\Guillermo (51))   →   ×
                                                                  - Crear base de datos
 Connect ▼ * ♥ ■ ▼ ♂ →
 ☐ R DESKTOP-SKPKAFU\SQLEXPRESS (SQL Server 15.0.2000 -
    ☐ IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.sysdatabases WHERE name = 'ControlUniversitarioDB')

CREATE DATABASE "ControlUniversitarioDB"

    Server Objects

    * ZEvent Profiler
                                                                  USE ControlUniversitarioDB
                                                                □ IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE name = 'Estudiante')
□ CREATE TABLE dbo.Estudiante
                                                                           EstudianteID BIGINT IDENTITY(1,1),
Identificacion VARCHAR(12) UNIQUE,
Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
PrimerApellido VARCHAR(255) NOT NULL,
SegundoApellido VARCHAR(255) NOT NULL,
FechaDeNacimiento DATETIME NOT NULL,
CONSTRAINT PK_ESTUDIATE PRIMARY KEY CLUSTERED
```

Resultado



5 CONFIGURACIÓN DE STRING DE CONEXIÓN

5.1 Localizar Web.config

C:\Users\<Usuario>\source\repos\ControlUniversitario\database.sql

Se debe modificar el **Web.config** principal del proyecto para actualizar el string de conexión en caso de que la instancia de SQL server express haya sido creada con un nombre distinto al default.


En caso de que sql server express se haya instalado por primera vez

Server=localhost\SQLEXPRESS;Database=master;Trusted_Connection=True;

El nombre de la instancia sería: localhost\SQLEXPRESS esto puede cambiar dependiendo del número de instancias por eso es importante modificarlo en caso de que la instalación haya propuesto otro nombre.

Use el siguiente string de conexión como referencia, tome en cuenta que copiar y pegar implicaría copiar caracteres especiales de Word, por tanto asegurarse de hacer los cambios de forma manual sin copiar y pegar

6 EJECUTAR APLICACIÓN WEB



Ejecutandose:

